



枢轴指标

1. 概要.....	2
2. 使用枢轴指标.....	3
2.1 将指标添加到图表中	3
2.2 时间周期	3
2.3 枢轴计算.....	3
2.4 绘图选项	3
2.5 提示.....	4

1. 概要

枢轴指标显示基于历史价格走势的经典枢轴计算：一个中心枢轴价格，两边分别有 3 个支撑位和阻力位（R1-R3 和 S1-S3）。



该指标可以基于任何[时间周期](#)——例如，您可以选择在 30 分钟图上显示 4 小时图的枢轴水平——以及您可以将指标配置为在当前价格超过支撑位或阻力位时生成[提示](#)。

2. 使用枢轴指标

2.1 将指标添加到图表中

您可以按平常的 MT4 方式将枢轴指标添加到图表中，即将其从导航拖到图表上，或者在导航中双击它。您还可以使用标准的 MT4 功能，例如添加指标到您的收藏夹列表，或给它指定一个热键。

指标中的所有以下选项均使用其“输入”选项卡上的设置进行配置。

如果您想显示多组枢轴点（通过使用不同的[时间周期](#)或不同的[计算](#)），则只需将指标的多个副本添加到图表中即可。

2.2 时间周期

您可以使用“输入”选项卡上的第一个参数选择枢轴计算的时间周期。您可以将其设置为与当前图表相同的时间周期，以便在更改图表时间周期时枢轴计算会更改，或者枢轴可以是不同的固定时间周期，例如日线。

2.3 枢轴计算

您可以选择在枢轴计算中包含的历史 k 线数——1（标准）、2 或 3——您还可以选择不同的中心枢轴点计算。枢轴计算的选项如下：

- 之前一（多）条 k 线的“典型”价格： $\text{最高价} + \text{最低价} + \text{收盘价} / 3$
- 之前一（多）条 k 线的“加权”价格： $\text{最高价} + \text{最低价} + \text{收盘价} + \text{收盘价} / 4$
- 之前一（多）条 k 线的“中间”价格： $\text{最高价} + \text{最低价} / 2$
- 收盘价
- 收盘价的平均值（除非您选择在枢轴计算中包含多条 k 线，否则与收盘价相同）

2.4 绘图选项

您可以使用“输入”选项卡上的选项更改枢轴线的显示。您可以选择是否在图表中一直绘制枢轴水平，即绘制过去的 k 线，以及是否显示每个点的标签。

每条线还有一个控制其颜色和样式（实线，虚线等）的设置。可以通过将其颜色设置为“无”来关闭线的显示，这将阻止显示关于该枢轴水平的任何[提示](#)。

2.5 提示

您可以选择在价格超过阻力位或跌破支撑位时生成提示。（如果价格在新 k 线开始时，或者在您将指标添加到图表时已经超出支撑位或阻力位，则不会生成提示。）

您可以设置要在屏幕上弹出的提示消息中显示的文本，还可以指定要播放的声音。

您还可以选择扩大或缩小提示的阈值，例如：在价格还有 5 个点达到一定水平，或超过该水平 10 个点生成提示。阈值可以设置为点数（例如 20）或者价格量（例如 0.0020）。正数会扩大提示的阈值，这意味着价格必须超出水平。负数会缩小阈值，这意味着在价格达到水平之前生成提示。